

克莱斯勒 Wrangler 牧马人 (JL) 2024 更换柴油微粒过滤器操作方法


支持设备：元征全系列综合诊断设备


当前设备：PAD 5

功能说明：克莱斯勒 Wrangler 牧马人(JL)中执行的更换柴油微粒过滤器方法

实测车型：克莱斯勒/2024/ Wrangler 牧马人(JL), VIN 码为：1C4RJXP61RW1*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的克莱斯勒软件去测试；





克莱斯勒/JEEP/道奇软件/RAM V35.55

软件介绍

覆盖电控系统概要：

发动机,自动变速箱,防抱死刹车系统,安全气囊,车身,空调,仪表盘,记忆座椅,天窗,转向角,无线控制模块,胎压等系统.

覆盖基本功能概要：

- 读取汽车计算机信息
- 读取汽车故障信息
- 清除汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试

覆盖特殊功能概要：

- **ENGINE[发动机系统]**


检查 PCM 里程表, 检查发动机车架号, 学习 FTC (电子节气门控制), 复位 ECU, 复位内存, 清除 VIP (可变管压力), 计数器, 再次学习凸轮轴/曲轴, 喷油量调节, 查看/复位占空比




2. 点击【自动搜索】菜单去自动识别车型；




3. 点击“确定”；



4. 点击“确定”；



5. 点击“确定”；




重要提示:

- 本车型诊断测试请使用克莱斯勒(12+8)专用诊断接头, 否则无法执行清码、动作测试, 特殊功能等全部功能(该诊断接头的购买请咨询当地产品经销商)
- 若该车配有 SGW(安全网关模块), 则会无法执行清码、动作测试, 特殊功能等全部功能, 需要拆下 SGW(安全网关模块), 使用12+8转接头插入对应的诊断口进行诊断
- 有关专用诊断连接器的连接, 请参考图片或视频帮助。


图片

确定

6. 使用 PAD V 点击【全系统检测】，扫描全车所有系统；



7. 点击【PCM（动力控制模块）】进入系统；






8. 点击【特殊功能】:




9. 点击功能【更换柴油微粒过滤器】:




10. 点击“确定”:



11. 点击“确定”；



12. 点击“确定”完成操作；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。