

## 菲亚特 Ducato MCA 微粒过滤器再生


**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**当前设备：** PAD 5

**功能说明：** FIAT 需要进行微粒滤清器再生时，必须执行此程序

**实测车型：** 2021/Fiat/ Ducato MCA, VIN 码为：ZFA25000002U\*\*\*\*\*

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的【菲亚特】软件去测试；







2. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单测试)】菜单去自动识别车型, 识别成功后, 选择“确定”;



### 3. 选择“不需要，我使用 12+8 转接头”；



### 4. 选择“继续”；



5. 点击【全系统检测】按钮，扫描全车所有系统；




6. 点击【ECM(发动机控制模块)】进入系统；



## 7. 选择【特殊功能】:



## 8. 选择【多功能】:




## 9. 选择【微粒过滤器再生】:



## 10. 选择“确定”:



11. 选择“确定”；



12. 选择“确定”；






13. 选择“确定”；



14. 选择“确定”；




15. 选择“确定”；




16. 选择“确定”；




17. 等待倒计时结束；



18. 选择“确定”；



19. 选择“确定”，程序执行完成。



## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。